Verwendung des „wxp-grabbers"

Der „wxp-grabber" ist ein PHP-Script, welches die Statistik-Daten des Programmes „WebcamXP" auswertet und anzeigt. Eine Installation auf dem eigenen Server ist nicht erforderlich. Das Script wird mittels IFRAME oder als IMAGE auf der eigenen Homepage eingebunden.

Wichtiger Hinweis:

Die Anzeige der WebcamXP Statistik ist ein <u>kostenloser</u> Service von webcam-operators.net ! Es besteht kein Rechtsanspruch auf permanente Verfügbarkeit, der Dienst kann zeitweilig ohne Ankündigung deaktiviert oder ganz eingestellt werden !

<u>Voraussetzungen</u>

- Eigener WebcamXP Server
- Freigabe auf die Statistik des WebcamXp Servers
- Benutzer-Account auf www.webcam-operators.net

<u>Einrichten</u>

Als erstes müssen Sie im „Persönlichen Bereich" Deines Accounts unter „Profil" die Daten zum WebcamXP Server eintragen.

WebcamXP Sever	URL zu Deinem Server (ohne „http://") z.B.: **mein-server.dyndns.org:8080**
WebcamXP Sever Name	Name Deines Servers Dient als Überschrift für die Anzeige

Um das gültige Kennwort zu erhalten (entspricht dem verschlüsselten Kennwort aus dem Forum), geben Sie, wie unten dargestellt, „pass=neu" ein. Nach dem ersten Aufruf des Scriptes wird Ihnen dann automatisch das gültige Kennwort per Mail zugestellt. Dieses tragen Sie dann unter „pass=" ein.

Hinweis zum Kennwort:

Das Kennwort liegt in folgender Form vor:

H7p98sfDukKNZc8t64LK2GHjHe3tdO21

Es ist äußerst wichtig, auf die exakte Schreibweise zu achten, Groß- und Kleinschreibung ist relevant !

Wer die Statistik in CMS-Systemen einbinden will, in denen templates verwendet werden, muss evtl. vor die Sonderzeichen (z.B. ‚$'), soweit sie im Kennwort enthalten sind, einen Backslash (‚\') setzen, damit sie nicht als Steuerzeichen interpretiert werden.

Der Zugriff erfolgt dann mit dem Benutzer-Namen aus dem Forum sowie dem übersendeten Kennwort:

http://www.webcam-operators.net/wxpstats/wxp_stats.php?user=benutzer-name&pass=kennwort

Um die Statistik-Anzeige in Ihre Homepage einzubinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Als HTML-Code in einem IFRAME, oder als IMAGE.

Einbinden als HTML-Code

Die Einbindung als HTML-Code sieht wie folgt aus:

```
<iframe src="http://www.webcam-
operatots.net/wxpstats/wxp_stats.php?user=benutzer-name&pass=kennwort"
width=450 hight=475 align="absmiddle" border="0" frameborder="0"
scrolling="no">
</iframe>
```

Alternativ dazu, falls die Darstellung als IFRAME nicht möglich ist, kann die Einbindung auch als IMAGE erfolgen:

```
<div align="center">
<img src="http://www.webcam-
operatots.net/wxpstats/wxp_stats.php?user=benutzer-name&pass=kennwort">
</div>
```

Parameter

Mit dem Aufruf können noch zusätzliche Parameter übergeben werden. Diese werden einfach an die URL angehangen:

../wxp_stats.php?user=benutzer-name&pass=kennwort**&pname=wert**

Folgende Parameter können z.Zt. verwendet werden:

&lang=de	Anzeige in Deutsch
&reload=yes	Die Anzeige wird alle 10 Sek. erneuert (nur IFRAME)
&image=yes	Anzeige als IMAGE Dieser Parameter muss im <img> tag unbedingt angegeben werden ! Eine Erneuerung erfolgt nicht.

Bei Problemen oder Fragen zur Einbindung wenden Sie sich an den Administrator oder das Forum. Hier steht auch ein Live-Chat Support zur Verfügung.

http://www.webcam-operators.net

E-Mail: webmaster@webcam-operators.net